

Приложение 9.

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/9 – 2021 г. первая редакция
		Лист 1 из 4
	Медицинская эвакуация пациента с подозрением на заболевание особо опасной инфекцией, в том числе COVID 19	
Введена в действие 08.11.2021 г.		

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	Главный врач	Фарсиянц А.В.		08.11.21
Разработано:	Врач-эпидемиолог	Волосов М.С.		08.11.21
Оформлено:	Врач-эпидемиолог	Волосов М.С.		08.11.21
Согласовано:	Главный фельдшер	Токарева Г.Б.		08.11.21
	Служба внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Николаева В.А.		08.11.21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель	Безопасная эвакуация пациента и профилактика распространения особо опасных инфекций
Функциональное назначение	Исключить распространение особо опасной инфекции
Материальные ресурсы	Оснащение: <ul style="list-style-type: none"> • Средства индивидуальной защиты; • дезинфицирующее средство «ОЗАЛИЗ» с насадкой для распыления; • рабочий раствор 3% дезинфицирующего средства «Янилис (пероксид водорода)»; • ветошь для обработки салона автомобиля; • ёмкость до 5 литров для обработки салона автомобиля; • ёмкость для сбора медицинских отходов (пакет красного цвета для медицинских отходов класса В).

2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. САНПИН 2.1.3.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», пункт 4 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги»;

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/9 – 2021 г. первая редакция
		Лист 2 из 4
	Медицинская эвакуация пациента с подозрением на заболевание особо опасной инфекцией, в том числе COVID 19	
	Введена в действие 08.11.2021 г.	

2.2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

2.3. Методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Актуальная версия.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

СОП - стандартная операционная процедура;

СИЗ - средства индивидуальной защиты (халат, маска (респиратор), шапочка перчатки, бахилы);

ДС - дезинфицирующее средство;

COVID 19 - потенциально тяжёлая, острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме;

ООИ - особо опасная инфекция;

СМП - скорая медицинская помощь.

4. ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ООИ, В ТОМ ЧИЛЕ COVID 19, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Шаг	Действия	Ответственный
1. Обязательные требования	- Наличие СИЗ; - Наличие дезинфицирующих средств; - Наличие ветоши для обеззараживания салона автомобиля.	Медицинский работник
2. Выполнение процедуры	Порядок медицинской эвакуации пациента: - Члены бригады СМП по прибытии к месту нахождения больного перед входом в помещение, где находится больной, под наблюдением старшего медицинского работника бригады надевают СИЗ в установленном порядке;	Медицинский работник

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/9 – 2021 г. первая редакция
		Лист 3 из 4
	Медицинская эвакуация пациента с подозрением на заболевание особо опасной инфекцией, в том числе COVID 19	
Введена в действие 08.11.2021 г.		

	<ul style="list-style-type: none"> - Врач (фельдшер) бригады уточняет все необходимые персональные данные пациента, оформляет медицинскую документацию и обеспечивает контроль эвакуации больного; - Больной транспортируется в маске с соблюдением всех мер безопасности; - Водитель транспортного средства, в котором осуществляется медицинская эвакуация, должен быть одет в СИЗ в соответствии с установленными требованиями; - На весь период транспортировки пациента сотрудники СМП включают ультрафиолетовый рециркулятор; - Бригада передает пациента медицинскому персоналу соответствующей организации в строго отведенном для этого месте. Излишние перемещения по стационару запрещены с целью минимизации контактов; - Первичную дезинфекцию салона автомобиля скорой помощи необходимо проводить после госпитализации пациента на специально выделенной площадке той медицинской организации, куда был госпитализирован пациент. <p>Первичная дезинфекция салона автомобиля скорой помощи, которая проводится после госпитализации пациента с подозрением на заболевание ООИ, в том числе COVID 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - После завершения медицинской эвакуации пациента с подозрением на заболевание ООИ в специализированную медицинскую организацию, автомобиль СМП и предметы, использованные при медицинской эвакуации, обеззараживаются силами дезинфекторов на территории специализированной медицинской организации на специально оборудованной площадке со стоком и ямой; - При невозможности проведения дезинфекции салона автомобиля СМП силами дезинфекторов на территории специализированной медицинской организации, дезинфекция проводится водителем и медицинскими работниками бригады СМП на территории медицинского учреждения, куда был госпитализирован пациент; 	
--	---	--

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/9 – 2021 г. первая редакция
		Лист 4 из 4
	Медицинская эвакуация пациента с подозрением на заболевание особо опасной инфекцией, в том числе COVID 19	
Введена в действие 08.11.2021 г.		

	<ul style="list-style-type: none"> - Дезинфекции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи подвергают все поверхности в салоне, в том числе поверхности медицинских изделий; - Обработка поверхностей проводится способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора; - Для дезинфекции поверхностей используется дезинфицирующее средство «Озализ» согласно инструкции к самому средству и временем экспозиции 15 минут; - Дезинфекция медицинских изделий и труднодоступных поверхностей со сложным рельефом, проводится путем распыления дезинфицирующего средства «Озализ» с временем экспозиции 3 минуты; - После экспозиции обработанные участки протирают сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта; - После передачи пациента в специально выделенную организацию и обработки салона санитарного автомобиля медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи обязан продезинфицировать обувь, руки (в перчатках) в специально отведенных местах на территории медицинской организации, куда был госпитализирован пациент; - Одноразовые медицинские изделия (средства индивидуальной защиты), использовавшиеся при оказании медицинской помощи, уборочную ветошь собирают в пакеты и сбрасывают в специальные контейнеры для отходов класса В на территории специальной медицинской организации; - После проведения дезинфекции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи при возвращении выездной бригады скорой медицинской помощи на подстанцию или выезде на следующий адрес вызова необходимо включить облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный на 20 минут. 	
--	--	--